

คู่มือการตั้งค่า (Settings)

Admin →  **Settings** คือหน้ายาวหน้าเดียวเรียงเป็นการ์ดจากบนลงล่าง คู่มือนี้ไล่ทุกการตั้งค่าตามลำดับจริงบนหน้าจอ และตอบคำถามสำคัญของเจ้าของร้านในทุกตัวเลือก: **ตั้งอีกแบบแล้วต่างกันอย่างไร?**

การตั้งค่ามีสองชนิด — ชนิด **VENUE** เก็บกับร้าน มีผลทุกเครื่อง (เครื่องแคชเชียร์ แท็บเล็ต เบราว์เซอร์) พร้อมกัน · ชนิด **THIS DEVICE** (คีย์บอร์ดบนจอ ชูมแพนฟ้ง ภาษา/โหมดจอครัว) อยู่กับเครื่องที่ตั้ง — แท็บเล็ตบาร์กับเครื่องหลักจึงตั้งต่างกันได้ตามหน้างาน ทุกการตั้งค่าด้านล่างติดป้ายชนิดไว้แล้ว

การบันทึก: การ์ดส่วนใหญ่มีผลเมื่อกด  **Save All Settings** ถ้ายหน้า การ์ดที่มีปุ่ม Save ของตัวเอง (Dining Duration) หรือปุ่มเลือกที่มีผลกันก็จะบอกไว้บนการ์ด การเปลี่ยน Navigation มีผลเมื่อเครื่องนั้นเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป

Branding

Your logo + colours across the app. This is the **on-screen** logo — separate from the receipt logo further down, so a light or colourful logo here still prints cleanly on bills.

App logo (login & headers)



App logo size



Colour theme



Primary

Accent



Hit **Save** (bottom of Settings) to apply. Leave colours unset for the default SiamEPOS look.

- **App logo (login & headers)** — โลโก้บนหน้าจอ: หน้าเข้าสู่ระบบและแถบบน แยกจากโลโก้ใบเสร็จ (การ์ดถัดไป) โดยตั้งใจ — โลโก้ที่สวยงามมักพิมพ์บนกระดาษความร้อน แต่ละพื้นที่จึงมีไฟล์ของตัวเอง
- **App logo size** — Small → Extra Large: ขนาดโลโก้บนหน้าเข้าสู่ระบบ
- **Colour theme (Primary + Accent)** — เปลี่ยนสีทั้งแอปทุกเครื่อง: แถบบน ปุ่ม ไฮไลต์ เลือกจากชุดสีสำเร็จหรือใส่สีแบบนอร์มของร้านเอง — **Reset to default** กลับเป็นน้ำเงิน/ทองของ SiamEPOS



Baan Siam

POINT OF SALE

POWERED BY

SiamEPOS

00:10

Sat, 29 Aug 2026

Welcome back

Tap your name to sign in

A

Admin

ADMIN

B

Bee

BAR

CT

Chef Ton

KITCHEN

M

Malee

MANAGER

N

Nok

WAITER

S

Somchai

WAITER

 Clock in / out

Sign in with email →

ผลที่เห็น: หน้าเข้าสู่ระบบเดียวกันหลังติดตั้งชิมเชียว/ส้มโอ — ทั้งแอปตามสีของร้าน เว้นว่างไว้ = หน้าตามาตรฐาน SiamEPOS





📁 Choose Logo File

PNG, JPG or SVG · Max 500KB
Appears at the top of printed receipts

Restaurant Name

Baan Siam

Address

12 High Street, London

Phone Number

020 7946 0123

Email

hello@myrestaurant.co.uk

VAT Number

e.g. GB123456789

Receipt Footer Message

Thank you for dining with us!

Appears at the bottom of every printed receipt

Receipt QR Link

https://g.page/r/your-google-review-link

💾 Save All Settings

- **Restaurant Logo** — โลโก้หัวใบเสร็จ (PNG/JPG/SVG ไม่เกิน 500KB) ลายเรียบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามบนกระดาษความร้อน
- **ชื่อร้าน / ที่อยู่ / โทร / อีเมล** — หัวใบเสร็จตามที่พิมพ์ตรงนี้ ชื่อร้านยังขึ้นหน้าเข้าสู่ระบบและหน้าออนไลน์
- **VAT Number** — พิมพ์บนใบเสร็จ จำเป็นถ้าร้านจด VAT
- **Receipt Footer Message** — บรรทัดท้ายใบเสร็จทุกใบ (คำขอบคุณ เวลาเปิด โซเชียล)
- **Receipt QR Link + Caption** — ตั้งแล้ว QR จะพิมพ์ท้ายใบเสร็จทุกใบชี้ไป URL นี้ **ผลที่เห็น:** ชี้นำรีวิว Google = ใบเสร็จทุกใบชวนรีวิว · ชี้นำสั่งอาหาร = ใบเสร็จทุกใบโฆษณาสั่งตรง · เว้นว่าง = ไม่มี QR ส่วน Caption คือบรรทัดใต้ QR — เขียนให้ตรงกับปลายทางลิงก์
-  **Receipt Preview** — ตัวอย่างใบเสร็จวาดใหม่สด ๆ ขณะพิมพ์แก็ก เห็นผลก่อนบันทึก



📁 Choose Logo File

PNG, JPG or SVG · Max 500KB
Appears at the top of printed receipts

Restaurant Name

Baan Siam

Address

12 High Street, London

Phone Number

020 7946 0123

Email

hello@myrestaurant.co.uk

VAT Number

e.g. GB123456789

Receipt Footer Message

Thank you for dining with us!

Appears at the bottom of every printed receipt

Receipt QR Link

https://g.page/r/your-google-review-link

💾 Save All Settings

การตั้งค่าอื่นสะท้อนที่นี้ด้วย: ตัวอย่างใบเสร็จเดียวกันเมื่อปิด Service Charge (การกดลบไป) — บสรัด Service หายจากบิลและใบเสร็จ ยอดรวมเหลือแค่ราคาอาหาร

☰ On-screen keyboard THIS DEVICE

☰ On-screen keyboard

Shows a keyboard on screen for typing names, notes, searches and prices when this device has no physical keyboard — with English and ไทย layouts (🌐 key), and a number pad on price / quantity boxes. On the desktop till app it is available out of the box. This setting is for **this device only**.

- Auto (till app / touch screens)
- Always on
- Off

Tap a text box to try it. It never covers the number pad or PIN entry — those keep their own keypad.

คีย์บอร์ดบนจอสำหรับพิมพ์ชื่อ โน้ต ค้นหา และราคา — มีเลย์เอาต์อังกฤษ + ไทย (ปุ่ม 🌐) และเป็นตัวเลขบนช่องราคา/จำนวน และเป็น PIN และเป็นชำระเงินมีของตัวเองเสมอ

ตัวเลือก	ผลที่ได้
Auto (ค่าเริ่มต้น)	ขึ้นบนแอปเครื่องแคชเชียร์และจอสัมผัส — เครื่องที่ปกติไม่มีคีย์บอร์ดจริง เบราวเซอร์บนโน้ตบุ๊กจะไม่ขึ้น
Always on	ขึ้นทุกช่องพิมพ์บนเครื่องนี้ — เลือกเมื่อจอสัมผัสรายงานตัวเป็นเมาส์ (จอ POS บางรุ่นเป็นแบบนั้น) แล้ว Auto ไม่ขึ้น
Off	ไม่ขึ้นเลย — เครื่องที่ต่อคีย์บอร์ดจริง

The screenshot displays a mobile application interface for a restaurant. At the top, there's a navigation bar with a 'Tables' button, a 'Table 3' header indicating 2 covers for Malee, and a search bar containing the text 'cur'. To the right of the search bar is a 'Message kitchen' button. Below the navigation bar, there's a grid of menu categories: 'Lunch Box', 'Lunch Set', 'Snack & Nibble', 'Starter', 'Salad', 'Soup', 'Stir-Fried', 'Curries', 'Chef's Signature Menu', 'Rice & Noodles', 'Sides', and 'Dessert'. The 'Lunch Box' category is highlighted. Below the grid, it says '10 results for "cur"'. The results are displayed in a grid of 10 items, each with a plus icon: 'Panang Curry with Jasmine Rice', 'Green Curry with Jasmine Rice', 'Jungle Curry', 'Green Curry', 'Red Curry', 'Panang Curry', 'Chicken Massaman Curry (N)', 'Roasted Duck Red Curry', 'Green Curry Vegetable & Tofu (V)', and 'Red Curry Vegetable & Tofu'. At the bottom, there's a keyboard with a 'Done' button in green.

ผลที่เห็น: เมื่อเปิดคีย์บอร์ด แต่ละช่องพิมพ์ได้ก็ได้อัตโนมัติ (ในภาพ: ช่องค้นหาเมนู) คีย์บอร์ดจะยกขึ้น — พนักงานพิมพ์ชื่อ โน้ต และชื่อเมนูภาษาไทยได้โดยไม่มีคีย์บอร์ดจริง

 Till Security VENUE

Till Security

- ☐ Return to the sign-in screen after sending an order
- ☐ **PIN-only sign-in** — skip the name list; staff just type their PIN and the till knows who they are (each PIN must be unique)

☒ **Kitchen & bar staff sign in as waiters** — for venues without a kitchen/bar display: those roles land on the floor like waiters (Admin stays locked for them). Leave off if you use the Kitchen or Bar screens.

Auto sign-out when idle After 2 minutes

Staff sign back in with their PIN in seconds. Unsent basket items are kept on the table. Kitchen and Bar displays are never signed out automatically.

ตัวเลือก	ปิด (เริ่มต้น)	เปิด
กลับหน้าเข้าสู่ระบบหลังส่งออเดอร์ (ล็อกหลังส่ง)	ส่งแล้วอยู่นำออเดอร์ต่อ	ส่งแล้วขึ้น “✓ Order sent” กลับหน้า PIN — เหมาะกับเครื่องเดียวใช้ร่วมหลายคน ไม่มีใครทำงานบนบัญชีคนอื่น

PIN-only sign-in	หน้าเข้าระบบมีช่อง ชื่อ แล้วค่อยกด PIN	มีแต่เป็น PIN — เร็วกว่าสำหรับทีมใหญ่ ระบบบังคับ PIN ไม่ซ้ำ (ภาพในเล่ม 1)
ครัว/บาร์เข้าระบบแบบพนักงานเสิร์ฟ	รหัสครัว/บาร์ลง หน้าจอของตัวเอง	ลงแผนผังโต๊ะเหมือนพนักงานเสิร์ฟ (Admin ยังล็อก) — สำหรับ ร้านไม่มีจอครัว/บาร์ ที่เซฟร้านออเดอร์เองบ้าง ใช้จอครัว/บาร์อยู่ ให้ปิดไว้
ออกจากระบบอัตโนมัติเมื่อว่าง	ปิด หรือ 1 / 2 / 5 / 10 นาทีไม่แตะเครื่องแล้วออกเอง ตะกรำที่ยังไม่ส่งเก็บไว้กับโต๊ะ จอ ครัว/บาร์ไม่มีวันโดนออกอัตโนมัติ — สั้น = ปลอดภัยกว่า กดรหัสบ่อยกว่า · ยาว = สบาย กว่า แต่เครื่องที่ถูกทิ้งไว้เปิดค้างนานกว่า	

 Navigation VENUE

 **Navigation**


Untick a screen your venue doesn't use to remove its button from the top bar on every till. Hiding a screen does NOT switch the feature off — online bookings still arrive with Reservations hidden, and kitchen printing/routing carries on with Kitchen hidden. Takes effect from each till's next sign-in.

- ☒  Tables (floor map)
- ☒  Counter
- ☒  Reservations
- ☒  Kitchen
- ☒  Bar

เอาเครื่องหมายถูกออกจากหน้าที่ร้านไม่ใช้ — Tables, Counter, Reservations, Kitchen, Bar — ปุ่มจะหายจากแถบบนของทุกเครื่องเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป



คำเริ่มต้น: ทุกหน้าอยู่บนแถบบน



ผลที่เห็น: เอา Reservations และ Bar ออก — แถบบนกระชับเหลือแต่ที่ร้านใช้จริง (ภาพนี้ตั้งธีมสีแบบสดไว้ด้วย)

ข้อ ≠ ปิดระบบ — ข้อ Reservations การจองออนไลน์ยังเข้าปกติ ข้อ Kitchen การพิมพ์ครัวยังทำงานครบ และระบบไม่ยอมให้ข้อทั้ง Tables และ Counter พร้อมกัน — เครื่องต้องมีหน้าหลักเสมอ

QR Table Ordering — Payment

How customers pay when they order from the QR code at the table. Online takeaway ordering and vouchers are separate and unaffected.

Pay now

Customer pays on their phone when ordering (card / Apple Pay / Google Pay)

Pay at the till

Customer just orders — staff take payment at the table or till, like a normal bill

ลูกค้าจ่ายอย่างไรเมื่อสั่งจากสติ๊กเกอร์ QR บนโต๊ะ (สติ๊กเกอร์พิมพ์จาก Admin → Table Plan) การสั่งกลับบ้านออนไลน์และบัตรกำนัลแยกจากกันและไม่ได้รับผล

ตัวเลือก	ลูกค้าจะอะไร	พนักงานทำอะไร
 Pay now	สั่งและจ่ายบนมือถือจบในครั้งเดียว (บัตร / Apple Pay / Google Pay) ออเดอร์เข้ามาแบบจ่ายแล้ว และรอบที่จ่ายแล้วถูกล็อกจากการแก้ที่เครื่อง	ไม่ต้องทำอะไร — เงินเข้าแล้ว
 Pay at the till	สั่งอย่างเดียว — ไม่มีฟอร์มบัตรเลย	ออเดอร์เข้ามาแบบยังไม่จ่าย เหมือนบิลปกติ — เก็บเงินที่โต๊ะหรือเครื่องตามเดิม

เลือกแบบไหน? Pay now เหมาะกับร้านที่ไม่อยากเสี่ยงลูกค้าเดินหนีและไม่อยากมีขึ้นเก็บบิล · Pay at the till เหมาะกับร้านที่คนเดียวสั่งแทนทั้งโต๊ะแล้วจ่ายรวมตอนจบ — บริการเหมือนเดิม QR เป็นแค่สมุดสั่งที่เร็วขึ้น

Online Order Alert

Online Order Alert

☒ Play a repeating chime on every till when an online order arrives

— rings every ~25 seconds until someone taps the alert banner. Covers the ordering widget, QR table orders and Deliveroo. Never plays on the customer display.

เปิด (ค่าเริ่มต้น): ทุกเครื่องส่งเสียงซ้ำ (~ทุก 25 วินาที) พร้อมแถบเสียงเมื่อออเดอร์ออนไลน์เข้า — เว็บ, QR ที่โต๊ะ, Deliveroo — จนกว่ามีคนแตะรับทราบ ดังเมื่อยู่นำเข้าสู่ระบบ (กรณี “ไม่มีใครอยู่หน้าเครื่อง”) ไม่ดังบนจอลูกค้า · **ปิด:** เงียบ — ออเดอร์ยังเข้าจอลบปกติ ปิดเฉพาะเมื่อมีคนเฝ้าจอตลอดเวลาจริง ๆ

Service Charge

☒

Enable automatic service charge

Service charge %

10

Standard UK rate is 12.5%. This is optional and always shown separately on the bill.

Enable automatic service charge + อัตรา (มาตรฐาน UK คือ 12.5%)

- เปิด:** บิลนั่งทานทุกใบมีบรรทัด “Service (๓%)” แยกชัด — บนจอ บิลพิมพ์ ใบเสร็จ และรายงาน พนักงานกด **Remove** เอาออกเป็นรายบิลได้ (ลูกค้าไม่พอใจบริการ) โดยไม่แตะการตั้งค่า
- ปิด:** ไม่มีบรรทัดนี้ที่ไหนเลย (ดูภาพเทียบใบเสร็จใต้ Business Details) ก็ยังบันทึกตอนชำระได้เสมอ — คนละเรื่องกัน
ค่าบริการแสดงแยกเสมอ ไม่โดน VAT และอัตราใหม่มีผลบิลถัดไป

VAT

How your menu prices are set

Prices include VAT (net = price ÷ 1.2)

▼

Affects the VAT breakdown on bills, receipts, the VAT report and the Z report. Service charge is never VATed. Per-item VAT rate is set on each menu item.

เลือกอย่างเดียว: ราคาเมนูของร้านตั้งแบบไหน — ไม่เปลี่ยนราคาที่ลูกค้าจ่ายถ้าราคาเมนูเท่าเดิม แต่เปลี่ยนวิธีคำนวณและรายงาน VAT

ตัวเลือก	ความหมาย (เมนูราคา £10.00)
ราคารวม VAT แล้ว (ค่าเริ่มต้น มาตรฐานร้านอาหาร UK)	ลูกค้าจ่าย £10.00 — ยอดสุทธิ £8.33, VAT £1.67 แสดงเป็น “VAT included”
ราคายังไม่รวม — บวก 20%ท้ายบิล	ลูกค้าจ่าย £12.00 (£10.00 + VAT £2.00 บวกท้ายบิล)

มีผลกับ breakdown บนบิล ใบเสร็จ รายงาน VAT และรายงาน Z ค่าบริการไม่โดน VAT อัตราเมนูตั้งที่ตัวเมนู (เริ่มต้น 20% — ของอัตราศูนย์ตั้ง 0 ได้)

รูปแบบ VAT เป็นเรื่องของนักบัญชีของร้าน — เลือกให้ตรงกับวิธีตั้งราคาเมนูแล้วคงไว้ การสลับกลางปีทำให้เทียบยอดข้ามช่วงเพี้ยน



Booking Deposits

☐ Enable booking deposits

Take a deposit against a booking (Admin → Vouchers → Take deposit) and redeem it on the day as a **prepaid tender** in Mixed Payment — the full bill still records for sales + VAT; the deposit only reduces what's owed. Deposits are reported separately from gift vouchers and never count as till cash. When off, none of the deposit UI shows.

เปิด: Admin → Vouchers มีปุ่ม “Take deposit” — มัดจำการจองถูกตัดใช้วันจริงเป็นยอดจ่ายล่วงหน้าใน Mixed Payment บิลเต็มยังบันทึกยอดขาย + VAT ครบ มัดจำแค่ลดยอดค้าง แยกรายงานจากบัตรกำนัล และไม่นับเป็นเงินสดสิ้นซัก **ปิด (ค่าเริ่มต้น):** UI มัดจำไม่แสดงเลย — เปิดเฉพาะร้านที่รับมัดจำจริง (โต๊ะใหญ่ คีนฮิวเอนด์)



Online Delivery

Set both fields to offer delivery on the takeaway widget. The widget checks each customer's postcode against this radius — anyone outside is offered collection instead. Leave blank to keep takeaway collection-only.

Restaurant postcode

E.G. SW1A 1AA

Delivery radius (miles)

e.g. 3

Distance is straight-line ("as the crow flies"). 3 miles is a sensible starting radius for most UK Thai restaurants.

สองช่อง — รหัสไปรษณีย์ร้าน + รัศมีส่ง (ไมล์)

- **ตั้งครบทั้งสอง:** หน้าเว็บสั่งอาหารมีตัวเลือก **Delivery** เพิ่มจากมารับเอง ระบบเช็ครหัสไปรษณีย์ลูกค้ากับรัศมี (วัดเส้นตรง) — นอกเขตถูกเสนอมารับเองแทน ออเดอร์ส่งติดป้าย 🛵 พร้อมทั้งอยู่บนตัวครัว
- **เว้นว่างช่องใดช่องหนึ่ง (ค่าเริ่มต้น):** รับกลับบ้านอย่างเดียว

เริ่มที่ 3 ไมล์เหมาะกับร้านไทย UK ส่วนใหญ่



Online Order Discount

Give customers a percentage off when they order through your own online takeaway widget — a direct reward for skipping the commission apps. Shows as a banner on the ordering page and as a discount line at checkout, on the kitchen ticket and in reports. Set 0 to switch it off.

Discount on online orders (%)

e.g. 10

Only on orders over (£) — leave empty for every order

e.g. 30

Applies to online takeaway & delivery orders only — never to dine-in bills. Capped at 50%. The ordering page advertises the offer automatically and the discount is applied at checkout — including inside the card charge.

ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าที่สั่งผ่านหน้าเว็บของร้านเอง — อวูร์สู่แอปคอมมิชชั่น (“สั่งตรง ลด 10%”)

- ส่วนลด (%) — 0 = ปิด (ค่าเริ่มต้น) เพดาน 50%
- เฉพาะออเดอร์เกิน (£) — ขั้นต่ำ (ไม่ใช่ = ทุกออเดอร์) ใส่ £30 = “ลด 10% เมื่อสั่งครบ £30”

ผลที่เห็น: หน้าเว็บโฆษณาโปรเองอัตโนมัติ ส่วนลดหักตอนเช็คเอาท์ (รวมในยอดตัดบัตร — ลูกค้าถูกตัดยอดหลังหัก) และแสดงเป็นบรรทัดส่วนลดบนตั๋วครัวและรายงาน — บิลนั่งทานไม่เกี่ยวเลย



Online Order Payment

How customers pay on your online ordering page and widget. QR table ordering has its own setting above; vouchers always pay online.



Automatic

Pay online when card keys are set up, otherwise pay on collection (today's behaviour)



Pay on collection

Never ask for a card online — staff take payment at handover



Customer chooses

Checkout shows both: pay now online, or pay at the restaurant

Unpaid orders can no-show — choosing "pay on collection" or "customer chooses" accepts that risk. The till blocks closing an unpaid order until staff record the payment.

ลูกค้าจ่ายอย่างไรบนหน้าเว็บสั่งอาหารและวิวเจ็ต (QR ที่โต๊ะมีการตั้งค่าของตัวเองข้างบน บัตรกำนัลจ่ายออนไลน์เสมอ)

 Automatic (ค่าเริ่มต้น)	มีคีย์บัตร = จ่ายออนไลน์ ไม่มี = จ่ายตอนรับ — “ทำงานเอง” ทั้งสองกรณี
 Pay on collection	ไม่ถามบัตรออนไลน์เลย — เก็บเงินตอนส่งมอบ เครื่องห้ามปิดออเดอร์จนกว่าบันทึกการชำระ เงินหน้าค่าน์เตอร์จึงเข้ารายงานเสมอ
 Customer chooses	สองปุ่ม — จ่ายเลยออนไลน์ หรือจ่ายที่ร้าน

ออเดอร์ที่ยังไม่จ่ายมีความเสี่ยงลูกค้าไม่มา — เลือก “จ่ายตอนรับ” หรือ “ให้ลูกค้าเลือก” คือการยอมรับความเสี่ยงนั้น
เป็นการตัดสินใจเชิงบริการ ไม่ใช่เรื่องเทคนิค

 Courier Dispatch

VENUE

 **Courier Dispatch**

When the kitchen marks a delivery order ready, SiamEPOS can automatically book a courier to collect and deliver it — the customer gets a live tracking link. Set up Online Delivery (above) first.

☐ **Enable automatic courier dispatch**

เปิด: ครบทุกออเดอร์ส่งเสร็จพร้อม ระบบจองคนส่งอัตโนมัติ ลูกค้าได้ลิงก์ติดตามสด — ต้องตั้ง Online Delivery ก่อนและมี
บัญชี courier (ติดต่อเราเพื่อต่อสาย) · **ปิด (ค่าเริ่มต้น):** ส่งเองด้วยคนขับของร้าน

 Discount Reasons

VENUE

 **Discount Reasons**

Add new discount reason...

Add

รายการเหตุผลที่พนักงานเลือกทุกครั้งที่ให้ส่วนลด (“ลูกค้าประจำ” “เคลม” “ข้าวพนักงาน”...) เพิ่มเหตุผลของร้านเองได้ — **ผลที่**
เห็น: รายการที่ตายตัวทำให้รายงานส่วนลดจัดกลุ่มสวย เห็นชัดว่าลดไปเท่าไรด้วยเหตุผลอะไร แทนกองข้อความพิมพ์เอง



Bar Categories

VENUE



 Tables

 Reservations

 Admin

 Kitchen

DEFAULT COURSE WHEN ORDERING:

Starters

Mains

Desserts

Extra

Starter

Not bar

DEFAULT COURSE WHEN ORDERING:

Starters

Mains

Desserts

Extra

Salad

Not bar

DEFAULT COURSE WHEN ORDERING:

Starters

Mains

Desserts

Extra

Soup

Not bar

DEFAULT COURSE WHEN ORDERING:

Starters

Mains

Desserts

Extra

Stir-Fried

Not bar

DEFAULT COURSE WHEN ORDERING:

Starters

Mains

Desserts

Extra

Curries

Not bar

DEFAULT COURSE WHEN ORDERING:

Starters

Mains

Desserts

Extra

Chef's Signature Menu

Not bar



Save All Settings

หนึ่งแถวต่อหนึ่งหมวดเมนู มีสองตัวควบคุม:

- **สวิตช์บาร์** — หมวดที่ติ๊กเป็นบาร์ รายการวิ่งไป**จอบาร์**และเครื่องพิมพ์บาร์แทนครัว และยังกันที่ตอนส่ง (ไม่รอคอร์ส) ปกติคือเครื่องดื่ม ค็อกเทล ไวน์ — “Not bar” (ค่าเริ่มต้น) = ครัว
- **คอร์สตั้งต้นตอนสั่ง (Default course)** — Starters / Mains / Desserts / Extra: ค่าที่ถูกเลือกล่วงหน้าบนการ์ด Add ของเมนูในหมวดนั้น ตั้งหมวดของทานเล่นเป็น Starters หมวดของหวานเป็น Desserts แล้วพนักงานแทบไม่ต้องแตะตัวเลือกคอร์สเลย

Dining Duration Tiers

How long each booking occupies a table. Applied automatically by party size when checking availability.

PARTY SIZE	DURATION (MINS)	
● 1–4 covers	90	Save
● 5–8 covers	120	Save
● 9+ covers	150	Save

💡 These times control how far ahead a table is blocked after a booking starts. A table booked at 19:00 for a party of 6 (120 min) is unavailable until 21:00. Use multiples of 15 for clean slot alignment.

การจองบล็อกโต๊ะนานแค่ไหน ตามจำนวนคน (แต่ละแถวมี Save ของตัวเอง) เช่น 1–4 คน → 90 นาที · 5–8 → 120 · 9+ → 150
โต๊ะที่ถูกจอง 19:00 สำหรับ 6 คน (120 นาที) จะไม่ว่างจนถึง 21:00 ในการเช็คคิวจอง — **ผลที่เห็น:** สั้น = รับจองได้หลายรอบแต่
หมุนโต๊ะตั้ง · ยาว = สบายแต่คิวน้อย ใช้เลขหาร 15 ลงตัวเพื่อช่องเวลาสวย

Network Setup

Connect kitchen and bar tablets on the same Wi-Fi.

http://192.168.1.91:3111

Copy URL

Test connection

On each tablet: open Camera, scan the QR, tap the SiamEPOS link in Safari. Then Share → **Add to Home Screen** for one-tap access.



ต่อแท็บเล็ตครัว/บาร์เข้ากับเครื่องหลักบน Wi-Fi เดียวกัน: สแกน QR (หรือคัดลอก URL) บนแท็บเล็ต แล้ว Share → Add to Home Screen ให้เปิดแต่ละเดียว — **Test connection** ตรวจสอบว่าแท็บเล็ตเห็นเครื่องหลัก การ์ดนี้แสดงบนเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางของร้าน

Data Storage Device-first (local storage active)

Record counts on this device vs the Railway cloud relay. Side-by-side helps verify your history is genuinely stored locally.

TYPE	THIS DEVICE	CLOUD (30D)
Closed orders	1	—
Open orders	0	—
Payments	1	—
Vouchers	0	—
Reservations	0	—

การ์ดอ่านอย่างเดียบบนเครื่องแคชเชียร์เดสก์ท็อป: นับจำนวนรายการบนเครื่อง เทียบกับคลาวด์ เคียงกัน — พิสูจน์ว่าประวัติอยู่บนเครื่องจริง (ทำงานออฟไลน์ได้) พร้อมซิงค์ขึ้นให้ดูระยะไกล ไม่มีอะไรต้องตั้ง

 Local Archive THIS DEVICE

 Local Archive Auto-archive: ON

Bills CSV and branded Z-report PDF are saved to this device after every Z-report close + on app startup. Keep for **6 years** for HMRC compliance.

Last archived

29 Aug 2026, 00:06

Folder

/Users/korakot/Documents/SiamEPoS-Records

-  **Open Folder**
-  **Re-archive Today**
-  **Re-archive Yesterday**

dd/mm/yyyy 

 **Re-archive that date**

Fixed an old bill? Rebuild that day's saved file.

RECENT FILES

z-report-2026-08-28.pdf	29 Aug
z-report-2026-08-27.pdf	28 Aug
z-report-2026-08-26.pdf	27 Aug
z-report-2026-08-25.pdf	26 Aug
z-report-2026-08-24.pdf	25 Aug
z-report-2026-08-23.pdf	24 Aug

เครื่องเดสก์ท็อปบันทึก CSV บิล + PDF รายงาน Z ลงโฟลเดอร์บนเครื่องอัตโนมัติหลังปิด Z ทุกครั้ง (และตอนเปิดแอป) — หลักฐานกระดาษออฟไลน์ของร้าน (HMRC ให้เก็บ 6 ปี)

-  **Open Folder** — เปิดโฟลเดอร์คลังเอกสาร
- Re-archive** วันนี้ / เมื่อวาน / ระบุวัน — แก่บิลเก่าแล้วสร้างไฟล์วันนั้นใหม่ให้ตรงความจริง

Kitchen Message Templates

+ New

One-tap pills for waiters to send common messages to the kitchen — allergies, holds, VIP, birthdays. Waiters can still type free text alongside any template.

No templates yet.

ปุ่มข้อความสำเร็จรูปแต่ละตัวของปุ่ม **Message kitchen** บนหน้าจอออดอร์ — เตรียมข้อความที่ร้านใช้ทุกวัน (“โต๊ะแพ็คตัว” “ชะลอจากหลัก” “VIP” “วันเกิด — ปักเทียน”) พนักงานเสิร์ฟพิมพ์ซ้ำ พิมพ์อิสระยังได้เสมอ

Remote Access THIS DEVICE

Remote Access ● Disabled

Owner can log in from anywhere and see live data direct from this device. Protected by a Cloudflare Access email gate — no data leaves the device.

Remote access is provisioned per-restaurant by SiamEPOS. Contact info@siamepos.co.uk to enable it for this install — Korakot will add a Cloudflare Tunnel credentials file to your config and the tunnel will come online on the next launch.

เจ้าของร้านเข้าดูข้อมูลสดตรงจากเครื่องนี้ได้จากทุกที่ ผ่านประตูยืนยันอีเมล — ข้อมูลไม่ออกจากเครื่องนอกจากนี้ เปิดใช้รายร้านโดย SiamEPOS — ติดต่อ info@siamepos.co.uk

Save All Settings

ปุ่มทองท้ายหน้า บันทึกทุกการ์ดข้างบน (ยกเว้นการ์ดที่มี Save ของตัวเอง) กด → เลื่อนลง → Save → เสร็จ เครื่องอื่นรับค่าใหม่ภายในไม่กี่วินาที